

Hotfix release

Примечания к выпуску ПО SNR-AP622-I - версия 1.1.3

Исправление отображения чувствительных системных данных в CLI и System Monitor.

Имя образа	SNR-AP622-I_v1.1.3
Версия	1.1.3
Ревизия сборки	1.1.3-2609011042-65148f7e
Дата сборки	01.09.2026
Дата релиза	01.09.2026
Файл прошивки	NWS-AP622-I-1.1.3-2609011042-65148f7e.bin
Продукт	SNR-AP622-I
Тип релиза	Hotfix / исправление ошибки

Назначение релиза

Версия 1.1.3 является hotfix-релизом ПО для SNR-AP622-I.

Релиз содержит исправления, направленные на исключение отображения чувствительных системных данных в интерфейсе командной строки (CLI) и разделе System Monitor.

Настоящий документ является дополнением к примечаниям к выпуску SNR-AP622-I версии 1.1.2. Общие сведения о режимах работы, централизованном управлении, обновлении ПО, сетевых политиках, роуминге и ограничениях приведены в базовых документах для предыдущих версий.

Документация по продукту доступна на портале SNR Wiki.

Кому рекомендуется обновление

Обновление рекомендуется для всех систем, использующих SNR-AP622-I.

Поскольку релиз содержит исправления, связанные с отображением системной информации, рекомендуется установить обновление в ближайшее плановое сервисное окно.

Исправленная проблема

Исправлены проблемы, связанные с отображением чувствительных системных данных. После обновления чувствительные системные данные не отображаются в соответствующих интерфейсах.

Изменения в версии 1.1.3

Исправлено

- Скрыты чувствительные системные данные, отображавшиеся при применении конфигурации в CLI.
- Скрыты чувствительные системные данные в System Monitor.

Добавлено / изменено

Новые функции и изменения, не связанные с указанными исправлениями, в данном hotfix-релизе не заявлены.

Совместимость и обновление

При работе в режиме контроллера версии ПО на контроллере и управляемых точках доступа должны совпадать.

Контроллер проверяет версию ПО точки при принятии в управление.

Для централизованного обновления управляемых точек необходимо, чтобы соответствующий файл прошивки был загружен в банк прошивок для подчинённых точек на контроллере.

При обновлении самого контроллера копия новой прошивки автоматически помещается в банк прошивок для подчинённых точек. После сброса контроллера к заводским настройкам банк прошивок очищается.

Рекомендуемая проверка после обновления

- Убедиться, что контроллер и управляемые точки работают на версии 1.1.3.
- Проверить применение конфигурации через CLI.
- Проверить отображение информации в разделе System Monitor.
- Убедиться, что чувствительные системные данные не отображаются.

Примечания

Если иное не указано в данном документе, функциональность, режимы работы, требования к совместимости и порядок эксплуатации соответствуют описанию для версии 1.1.2.

SNR-AP622-I_v1.1.3 | Документ подготовлен для публикации рядом с файлом прошивки.